

Erledigt

Laufwerk nicht update-fähig?

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 17:26

Tu mir mal nen Gefallen und teste ob dein NVRAM funktioniert.

Dazu öffnest du das Terminal und gibst den Befehl ein:

```
sudo nvram TestVar=Test
```

Wenn du nun den Befehl eingibst müsste der Inhalt von TestVar ausgegeben werden:

```
sudo nvram -p | grep 'TestVar'
```

Starte den Rechner nun neu und prüfe mit dem Befehl erneut ob TestVar immer noch vorhanden ist und "Test" ausgibt.

Wenn ja: Gut! Dann müssen wir noch ein bisschen mit der config.plist spielen.

Wenn nein: Müssen wir den NVRAM zum laufen kriegen. Das bedeutet Treiber in "drivers64UEFI" austauschen.