

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „karacho“ vom 20. August 2021, 11:34

[Kankea](#) In deiner config.plist bei DeviceProperties->Add ist der Wert 99 der layout-id als 'Zahl' deklariert. Es muss jedoch 'Daten' sein (4 Byte). Den Zahlenwert 99 kannst du mit dem Hackintool->Calc zum Hexwert umrechnen und diesen Wert dort, gefolgt von 6 Nullen, in deine config.plist eintragen.

Eine andere Möglichkeit wäre, die layout-id als boot-arg einzutragen `alcid=99`. Dann entfällt das umrechnen zu Hex und der Eintrag in den DeviceProperties ist obsolet und kann gelöscht werden.

Dort ist alles schön beschrieben -> <https://dortania.github.io/Opencore-Install-Guide/#finding-your-layout-id>