

Nicht erkannte Windows Platte automatisch auswerfen?

Beitrag von „talkinghead“ vom 20. Oktober 2021, 19:54

falls ich dein Anliegen richtig verstehe... ich hab das bei mir über Einträge in der Datei /etc/fstab gelöst

Code

```
1. #
2. # Warning - this file should only be modified with vifs(8)
3. #
4. # Failure to do so is unsupported and may be destructive.
5. #
6. #CDrive
7. UUID=45D8EF9A-E56E-450E-A154-50A65XXXXXXX none ntfs rw,noauto
8. #FDriveold
9. UUID=89214FBC-993D-4C5E-8106-BB3FDXXXXXXX none ntfs rw,noauto
10. #Fdrive NVME
11. UUID=C647728A-C777-49F6-A330-CBF9BXXXXXXX none ntfs rw,noauto
```

Alles anzeigen

entscheidend ist "noauto".

Die UUID (Volume UUID) bekommt du mittels

Code

```
1. diskutil info -all
```

das Filesystem ist entweder ntfs bzw msdos für die EFI Partition von Windows.