

**Erledigt**

## **Ubuntu Installation auf separater Platte -- BIOS CRASH**

**Beitrag von „al6042“ vom 25. August 2018, 19:32**

Jupp... dein Schluss ist korrekt.

Mit dem Ozmosis Configurator in neuster Version sollte es eigentlich ein Kinderspiel werden.

- Unter "General Configurations" muss dringend der Haken bei "DisableBootEntryFilter" gesetzt sein, so dass andere Betriebssysteme von Ozmosis gefunden und auch gebootet werden können.
- Im SMBIOS erstellst du dir einen iMac13,2 und klickst mehrfach auf die Schaltfläche "Generate New", welche du unterhalb des "System Serial"-Wertes/-Feldes findest

Die Datei als "Defaults.plist" speichern, in das Verzeichnis /EFI/Oz auf der versteckten EFI-Partition packen und neu starten.

Damit die Datei aber auch richtig eingelesen wird, solltest du zuerst ins BIOS gehen und dort den bekannten NVRAM-Reset per Tastenkombi (Alt+WinLogo+P+R) ausführen.

Dadurch startet der Rechner erneut und liest das Ozmosis, sowie die Defaults.plist komplett neu ein.