

Erledigt

## Acer Swift 1 & HP Z420 Hackintosh

Beitrag von „al6042“ vom 11. September 2018, 10:12

Nope, dass musst du vorher auf dem Gerät machen, mit dem du den Install-Stick vorbereitest.

- Du musst aus dem Apple AppStore die aktuelle Version von macOS High Sierra 10.13.6 herunterladen.
- Diese liegt dann als ca. 5 GB große "...Installation.app" unter /Programme und kann mit dem Tool [TINU oder besser gesagt "TINU Is Not Unj\\*\\*\\*\\*\\*"](#) auf einen mind. 8 GB großen USB-Stick eingerichtet werden.
- Danach nutzt du die aktuellste Version vom [Clover Configurator](#) und mountest die versteckte EFI-Partition des USB-Sticks
- Ist das erfolgreich geschehen, kopierst du den EFI-Ordner mit den Unterverzeichnissen /BOOT und /CLOVER-HSW direkt auf diese EFI-Partition. (ACHTUNG: Die Partition muss leer sein... wenn dort schon Verzeichnisse liegen, ist das nicht die EFI des USB-Sticks)
- Dann benennst du den Ordner /EFI/CLOVER-HSW zu /EFI/CLOVER um und öffnest darin die Datei "config.plist" mit dem Clover Configurator.



s eine kleine Schaltfläche

mit der du eine große Liste an

verschiedenen Apple-Modellen sehen kannst... wähle dort aus der Liste den "iMac12,2 - Intel Core i5-2500S @ 2,70 GHz" aus. Damit werden die Felder in dem Menüpunkt automatisch richtig gefüllt.

Mit diesem Stick solltest du dann die Installation starten können.