

**Erledigt**

## **Neu HW kein Boot**

**Beitrag von „Iron-phil“ vom 22. Oktober 2019, 16:31**

1. in [#2](#) habe ich geschrieben du sollst einen anderen AptioFix nehmen.

In deinem EFI musst du aber den bisherigen AptioMemoryfix entfernen. Es gehen nicht zwei gleichzeitig.

2. Wirf mal die FakeSMC Sensor Kexte raus. nicht aber fakesmc.kext.

3. im Ordner Drivers hast du noch ein virtualsmc.efi drin. raus damit.

4. zu meinem Verständnis: wieso hast du in der config.plist unter Devices "Add Devices" ein ATI Device drin? Nimm das mal testhalber raus.

5. du hast die ig-plattform-id von einem Skylake eingetragen. Dein SMBios ist aber iMacPro -> dieser hat keine iGPU -> daher raus damit.

6. Hast du im BIOS die iGPU deaktiviert?