

Erledigt

## Error!!! Load prelinked kernel...

Beitrag von „griven“ vom 26. März 2020, 17:01

Ein KASLR Problem. Dein Rechner hat keinen ausreichend großen Block zusammenhängenden Speicher unterhalb von 4GB frei um den prelinked Kernel zu entpacken. Wie sieht denn Deine EFI aus und welchen AptioFix benutzt Du (OSXAptioFix, AptioMemoryFix) hier ist der Inhalt des Ordners Drivers64 von besonderem Interesse. Grundsätzlich empfehlenswert in dem Fall ist die Verwendung von AptioMemoryFix oder OC-Quirks jeweils mit einer aktuellen Clover Version auch helfen kann es die [SIP](#) zu temporär deaktivieren (CSRActiveStatus = 0x67 oder 0x7F) wobei das nur eine vorübergehende Maßnahme sein sollte.

So oder so ohne zu wissen wie Dein EFI Ordner aussieht bzw. welche Optionen Du bei der Installation von Clover gewählt hast wird Dir nicht helfen können 😊