


# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. November 2020, 19:19

Also jetzt nochmal.


Wer das Problem hat, dass sich der Rechner nur durch zweimaliges Klicken aus dem Ruhezustand holen lässt, kann mal folgendes probieren:

*SSDT-USBW.aml* in den Ordner EFI/OC/ACPI kopieren und wie folgt in die config.plist eintragen:



ACPI	Dictionary	4 Items
Add	Array	8 Items
Item 0	Dictionary	3 Items
Item 1	Dictionary	3 Items
Item 2	Dictionary	3 Items
Item 3	Dictionary	3 Items
Item 4	Dictionary	3 Items
Item 5	Dictionary	3 Items
Item 6	Dictionary	3 Items
Item 7	Dictionary	3 Items
Comment	String	SSDT-USBW
Enabled	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
Path	String	SSDT-USBW.aml

und bitte die *USBWakeFixup.kext* in den Ordner EFI/OC/Kexts kopieren und wie folgt in die config.plist eintragen:



Kernel	Dictionary	7 Items
Add	Array	11 Items
Item 0	Dictionary	8 Items
Item 1	Dictionary	8 Items
Item 2	Dictionary	7 Items
Item 3	Dictionary	8 Items
Item 4	Dictionary	8 Items
Item 5	Dictionary	8 Items
Item 6	Dictionary	8 Items
Item 7	Dictionary	8 Items
Item 8	Dictionary	8 Items
Item 9	Dictionary	8 Items
Item 10	Dictionary	7 Items
BundlePath	String	USBWakeFixup.kext
Comment	String	USB Wake Fixup
Enabled	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/USBWakeFixup
MaxKernel	String	
MinKernel	String	
PlistPath	String	Contents/info.plist

Das dürfte es dann aber eigentlich sein.

Dateien sind im ZIP-Archiv im Anhang.