

# OpenCore Bootloader

Beitrag von „kuko“ vom 8. Dezember 2020, 14:38

[bioBios](#) : Dir fehlt der Eintrag in Misc->Entries.

Siehe hierzu diese gute: [Hilfe](#).

Im Prinzip brauchst du den **PCI-Root-Pfad** der Windows EFI (bei dir: disk0s2) plus den Anhang: "**\\EFI\\Microsoft\\Boot\\bootmgfw.efi**".

Deinen Anhängen fehlt die Ermittlung der UUID von disk0s2, damit lässt sich dann der PCI-Root-Pfad der *disk0s2* aus deiner [pciroot.txt](#) auslesen. Im Terminal zu ermitteln mit:

```
diskutil info /dev/disk0s2 | grep UUID
```

Desweiteren muss Windows im UEFI Modus (kein CSM) starten können, d.h. Laufwerk muss primär als GPT (nicht MBR) konvertiert sein.