OpenCore Bootloader

Beitrag von "kuko" vom 8. Dezember 2020, 14:38

bioBios: Dir fehlt der Eintrag in Misc->Entries.

Siehe hierzu diese gute: Hilfe.

Im Prinzip brauchst du den **PCI-Root-Pfad** der Windows EFI (bei dir: disk0s2) <u>plus</u> den Anhang: "/**EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi**".

Deinen Anhängen fehlt die Ermittlung der UUID von disk0s2, damit lässt sich dann der PCI-Root-Pfad der *disk0s2* aus deiner pciroot.txt auslesen. Im Terminal zu ermitteln mit:

diskutil info /dev/disk0s2 | grep UUID

Desweiteren muss Windows im UEFI Modus (kein CSM) starten können, d.h. Laufwerk muss primär als GPT (nicht MBR) konvertiert sein.