

# **System-Backup bei Dualboot Windows / macOS: Macrium Reflect**

**Beitrag von „g-force“ vom 21. Februar 2021, 17:26**

Wenn Du den Klon an einem anderen Anschluß betreibst als zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, dann passt die GUID der Windows-Installation nicht mehr zum BCD in der EFI.

Du hast den Klon erstellt, als die neue Platte im DVD-Adapter war, von dort ist sie ja auch bootfähig. Nach Umbau in den "normalen" Anschluß passt es nicht mehr.

Lösung:

Boote in Windows (Klon im DVD-Adapter) und erstelle mit Macrium einen Rettungs-Stick (findet man im Hauptmenü). Baue nanschließend die neue Platte in den "normalen" Anschluß, entferne die alte Platte zunächst komplett und starte von dem Rettungs-Stick. Im Menü findest Du einen Punkt "Fix Windows Boot Problems", das führst Du aus. Deine Windows-Installation sollte dort gefunden werden und ist anschließend wieder bootbar, da Macrium die Einträge neu schreibt.