

# **[Sammelthread] Windows 11 DEV-Beta Erfahrungen und Diskussionen**

**Beitrag von „griven“ vom 20. November 2021, 22:48**

Im Bezug auf das SMBIOS kann man mit dem Custom Quirk arbeiten sprich unter Kernel -> Quirks -> CustomSMBIOSGuid auf true und unter PlattformInfo -> UpdateSMBIOSMode -> Custom setzen wirkt sich an der Stelle aber eben halt nur auf das SMBIOS aus. Wenn Windows nölt wie in dem fall ist irgendeine Änderung am ACPI nicht koscher (meist leider die Akku bezogenen Dinge) hier muss dann entweder wirklich sauber und akribisch genau mit der \_OSI Weiche gearbeitet werden oder im Bezug auf den Akku Krempel halt der ECEnabler.kext anstelle der DSDT Patscherei genutzt werden.