

# **cdock Monterey**

**Beitrag von „griven“ vom 16. Dezember 2023, 11:53**

Okay dann setzt mal unter NVRAM -> ADD -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 -> csr-active-config den Wert 6F020000 und stell sicher das unter NVRAM -> Delete -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 der Key csr-active-config ebenfalls eingetragen ist. Der Eintrag unter delete ist wichtig weil andernfalls kannst Du unter ADD einstellen was immer Du willst OC wird es nicht übernehmen weil die Variable im NVRAM schon vorhanden ist (Reihenfolge ist immer Delete, Add) und bestehende Variablen nie überschrieben werden.