

MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „MacGrummel“ vom 13. April 2024, 13:59

[Michael1965](#) , um welches Gerät geht es denn bei Dir?

Ich würde als erstes unter UEFI/APFS MinDate und MinVersion auf "-1" setzen, damit auch alle Betriebssysteme geladen werden können. Das ist in den Erklärungen immer etwas ambivalent..

Und unter UEFI/Output/InitialMode gehört ein "Auto" rein, sonst gibt's Mecker beim Start.

Dann zu Deinen Boot-Args (NVRAM/7C43.../boot-args): mit "amfi=0x80" schaltest Du AMFI komplett aus, mit "-amfipassbeta" würdest Du es nach dem Patch wieder so weit wie möglich anschalten, wenn es nicht ganz abgeschaltet wäre.. "amfi=0x80" ist eigentlich nur für Startprobleme, danach raus damit.

Dafür fehlt Dir das "-v", um den Verbose-Modus zu aktivieren, damit Du sehen kannst, wo das System hakt.

car-active-config gehört dort besser auf 03080000. Das erlaubt die Kext-Injektion bei Sonoma.

Misc/Security/[ScanPolicy](#) =0 ist nicht meins, funktioniert aber wenigstens meist. Ich hake alle Möglichkeiten an und nehme die raus, die ich garantiert nicht habe. Das gibt dann "33361667" oder so.

Aus den vielen Voodoo-Einträgen bei Deinen Kexten schließe ich, dass es letztlich um ein Schlepptop geht. Das ist leider nicht mein Gebiet..

Und: Du solltest keine UUIDs und Serials mit hochladen - und mit 1234usw. gibt es auch keine problemlose MLB, aber egal.