

# Ratsuchende sagt Hallo

**Beitrag von „mhaeuser“ vom 30. November 2015, 22:00**

Wenn du's weiter mit Ozmosis versuchen willst, nimm eine EFI Shell, boote davon (als EFI\BOOT\BOOTX64.EFI auf einem USB-Stick) und lade Ozmosis via bcfg: `bcfg driver add 1 fs0:\Ozmosis.efi`. Dafür musst du aus der Ozmosis.ffi in deiner Firmware den "Body" der PE32-Sektion kopieren, der der .efi entspricht. Ozmosis.efi muss unter diesem Namen in der ersten ESP liegen (oder du müsstest alle fsX: durchgehen, bis du den richtigen Index gefunden hast).