

Erledigt

## HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. November 2016, 09:28

So, Audio und Micro laufen! 👍

Habe alle Einstellungen aus der DSDT von [@al6042](#) übernommen und direkt per Hand in die DSDT eingegeben. Der Code dafür müsste dann wohl so aussehen:

Code

```
1. into_all device label HDAS set_label begin HDEF end;
2. into_all all code_regex HDAS replaceall_matched begin HDEF end;
3.
4.
5. into_all method label _DSM parent_label HDEF remove_entry;
6. into_all method label _DSM parent_label _SB.PCI0.HDEF remove_entry;
7. into device label HDEF insert
8. begin
9. Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n
10. {\n
11. Store (Package (0x10)\n
12. {\n
13. "AAPL,slot-name", "Built In",\n
14. "name", "Realtek Audio Controller",\n
15. "model", Buffer (0x25) { "Realtek ALC3241/290 Audio Controller" },\n
16. "device_type", Buffer (0x11) { "Audio Controller" },\n
17. "layout-id", Buffer(0x04) { 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00 },\n
18. "PinConfigurations", Buffer (Zero) {},\n
19. "MaximumBootBeepVolume", Buffer (One) { 0x40 },\n
20. "hda-gfx", Buffer(0x0A) { "onboard-1" },\n
21. }, Local0)\n
22. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))\n
23. Return (Local0)\n
24. }\n
25. end;
```

Alles anzeigen

[@darkey1991](#)

Theoretisch gibt es dafür einige Patches in MaciASL, die man in Deine DSDT einpflegen könnte. Vielleicht wissen die Fachmänner im Forum hier, welche?