

Erledigt

Sierra Update nach Update kein Boot

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2017, 22:20

Und nebenbei:

der NVRAM-Reset unter Ozmosis geht per Tasten-Kombi Alt+WinLogo+P+R, entweder wenn man im BIOS, in der System-Boot-Auswahl oder der Ozmosis Start-Auswahl ist.

der NVRAM-Reset unter Clover hängt davon ab, ob man den EmuVariableUefi-64.ef unter /EFI/CLOVER/drivers64UEFI im Einsatz hat.

Ist das der Fall, nutzt man den

Code

1. `sudo nvram -c`

zum leeren des NVRAMs und löscht im Nachgang die Datei "nvram.plist", die sich im Hauptverzeichnis der EFI-Partition finden sollte.

Ohne den EmuVariableUefi-64.efi, reicht nur der Terminal-Befehl.