

Erledigt

Laptop fährt wieder hoch nach Ausschalten nach Sleep Modus

Beitrag von „al6042“ vom 20. April 2017, 20:46

Ich würde dir vorschlagen auf hibernatemode 0 zu wechseln und die sleepimage zu entfernen. Zusätzlich solltest du dringend eine SSDT für die CPU erstellen. Damit sollten sowohl die Shutdown, als auch die Sleep-Probleme gelöst werden.

Den hibernatemode wechselst du wie folgt:
Ändern auf Hibernatemode 0

Code

1. `sudo pmset -a hibernatemode 0`

Das Sleep Image löschen

Code

1. `sudo rm /var/vm/sleepimage`

Ein leeres Sleep Image erstellen

Code

1. `sudo touch /var/vm/sleepimage`

Die Datei unveränderlich machen

Code

1. `sudo chflags uchg /var/vm/sleepimage`

Die SSDT erstellst du per <https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh> und packst sie dann von `~/Library/ssdtprgen/` nach `/EFI/CLOVER/Acpi/patched`.