

Erledigt

Lenovo G500 HighSierra Installationsstick welche Einstellungen?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. März 2018, 11:39

Vermutlich geht die WLAN Karte jetzt nicht mehr da dir ein nötiger Patch in der DSDT.aml fehlt.
Hier ein Beispiel was in etwa geändert werden muss.

Code

```
1. Device (PX SX)
2. {
3. Name (_ADR, Zero) // _ADR: Address
4. Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
5. {
6. Return (GPRW (0x69, 0x04))
7. }
8. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // Device Specific Method for the wireless card
9. {
10. Store (Package ()
11. {
12. "model",
13. Buffer (0x1E)
14. {
15. "Atheros AR5B195 b/g/n Wireless"
16. },
17. "device_type",
18. Buffer (0x08)
19. {
20. "AirPort"
21. },
22. "built-in",
23. Buffer (One)
24. {
25. 0x00
26. },
27. "name",
28. Buffer (0x10)
29. {
```

```
30. "AirPort Extreme"  
31. },  
32. "AAPL,slot-name",  
33. Buffer (0x09)  
34. {  
35. "Internal"  
36. },  
37. "compatible", // Declares compatibility with a device  
38. Buffer (0x0B)  
39. {  
40. "pci168c,30" // PCI id of device supported OOB  
41. }  
42. }, Local0)  
43. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))  
44. Return (Local0)  
45. }  
46. }
```

Alles anzeigen

Geht denn dann mit dieser EFI-Variante von [@a1k0n](#) dein Brightness? Wobei du hier im Text von Brightness-Keys schreibst. 😞