

Erledigt

## APFS case-sensitive in „normales“ APFS umwandeln

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 4. Juni 2018, 18:52

"diskutil apfs list" zeigt dir die APFS Volumes, die du aktiv verwendest, aber auch drei weitere Volumes: VM, Preboot und Recovery. Auf letzteren befinden sich die Komponenten, die man zum Start braucht, inklusive der boot.efi Files. Preboot ist das normale Startvolume und wird für den regulären Boot und für Updates verwendet. Recovery ist, wer hätte das gedacht, mit einem bootfile und dem [Recoveryimage](#) ausgestattet. Wenn du die Partitionen mountest liegt dort für jedes bootfähige Volume im Container ein Ordner namens der zugehörigen Volume UUID (vergleiche deine Ordner mit den UUIDs in diskutil apfs list). Darin ist dann jeweils alles oben erwähnte enthalten. Diese Ordner werden leider nur bei der Installation angelegt. Da du manuell clonst, musst du diese Ordner auch einmal (am besten auch gleich mit rsync) kopieren und entsprechend die UUID anpassen.