

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 22. April 2020, 14:56

[Zitat von apfelnico](#)

Ja, meine ich. Sehr wahrscheinlich aber ein komplett anderes Register. Die Adresse zum Ein- und Auslesen bzw. Beschreiben müsste man finden ...

Wenn ich es in der OpenCore-Dokumentation richtig verstehe, wäre der GUID wohl 8BE4DF61-93CA-11D2-AA0D-00E098032B8C (EFI\_GLOBAL\_VARIABLE\_GUID).

Auf die Anfrage `nvrnm -x 8BE4DF61-93CA-11D2-AA0D-00E098032B8C:Boot0000` bekomme ich folgende Ausgabe:

XML

1. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
2. `<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">`
3. `<plist version="1.0">`
4. `<dict>`
5. `<key>8BE4DF61-93CA-11D2-AA0D-00E098032B8C:Boot0000</key>`
6. `<data>`
7. `AQAAAI4AQwBMAE8AVgBFAFIAIAAoAFMAYQBtAHMAdQBuAGcAIABTAFMARAAGADkANwAw`
8. `ACAARQBWAE8AIAAxAFQAQgApAAAAAgEMANBBawoAAAAAAQEGAAAdAQEGAAAAxcQAAEA`
9. `AAAAJThcgbGZ8AQBKgABAAAAKAAAAAAAAAAAAQAYAAAAAF3IGLbhET5CjLm7+IDP9ZwC`
10. `AgQEOABcAEUARgBJAFwAQwBMAE8AVgBFAFIAXABDAEwATwBWAEUUAUgBYADYANAAuAGUA`
11. `ZgBpAAAAf/8EAA==`
12. `</data>`
13. `</dict>`
14. `</plist>`

Alles anzeigen

Auf `nvrnm -x 8BE4DF61-93CA-11D2-AA0D-00E098032B8C:Boot0001` kommt folgendes:

XML

1. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
2. `<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">`

3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>8BE4DF61-93CA-11D2-AA0D-00E098032B8C:Boot0001</key>
6. <data>
7. AQAAAHQAVwBpAG4AZABvAHcAcwAgAEIAbwBvAHQAIABNAGEAbgBhAGcAZQByAAAABAEq
8. AAIAAAAAkBAAAAAAAAAAgAwAAAAAAUt0NMB9dt0WM9IDVVXJDsglCBARGAFwARQBGAekA
9. XABNAEKaQwBSAE8AUwBPAEYAVABcAEIATwBPAFQAXABCAE8ATwBUAE0ARwBGAFcALgBF
10. AEYASQAAAH//BABXSU5ET1dTAAEEAACIAAAAeAAAAEIAQwBEAE8AQgBKAEUAQwBUAD0A
11. ewA5AGQAZQBhADgANgAyAGMALQA1AGMAZABkAC0ANABIADcAMAAtAGEAYwBjADEALQBM
12. ADMAMgBiADMANAA0AGQANAA3ADkANQB9AAAAAABAAAAEAAAAAQAAAB//wQA
13. </data>
14. </dict>
15. </plist>

Alles anzeigen

Mit Hackintool in ASCII umgewandelt kommt bei ersterem Eintrag der in der Shell von mir vergebene Name für meine Clover-EFI-Partition raus. Zweiteres ist der Windows-Boot-Manager. Hilft das schon weiter? Brauche ich hier noch weitere Variablen?

**EDIT: Läuft** 😊

```

<key>NVBAR</key>
<dict>
  <key>Add</key>
  <dict>
    <key>401ED95-2BC7-4A6A-9CC9-4BCCAB03BC14</key>
    <dict>
      <key>DefaultBackgroundColor</key>
      <data>AAAAAA</data>
      <key>IScale</key>
      <data>Ag</data>
    </dict>
    <key>7C43E118-AB2A-488B-A889-FE41995C9F82</key>
    <dict>
      <key>SystemAudioVolume</key>
      <data>Eg</data>
      <key>boot-args</key>
      <string>keepyms=1 darkwake=2 shikigva=80</string>
      <key>csr-active-config</key>
      <data>AAAAAA</data>
      <key>prev-lang:kbd</key>
      <string>de:3</string>
    </dict>
    <key>8BE4DF61-93CA-11D2-AA0D-00E098032B8C</key>
    <dict>
      <key>Boot0000</key>
      <data>AQAAAHQAVwBpAG4AZABvAHcAcwAgAEIAbwBvAHQAIABNAGEAbgBhAGcAZQByAAAABAEq
    </dict>
  </dict>
</dict>

```