

OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen Desktop - Hilfe, Diskussionen und Anregungen)

Beitrag von „apfelnico“ vom 10. Juni 2021, 02:21

[Zitat von INTOIT](#)

Das OC Logfile bringt folgende Meldung:

```
00:000 00:000 OC: Failed to drop ACPI 54445353 0074734930757043 0 (1) - Not Found
```

Musst nur ein "ByteFlip" durchführen, schon sieht die "Zahlenkolonne" lesbarer aus. 😊

Es handelt sich um die Rubrik "ACPI" in der "config.plist", dort findest du unter "Delete" zwei SSDT, die entfernt werden sollen. Die Daten schliessen auf den zweiten Eintrag "Delete Cpu0Ist". Diese SSDT ist offensichtlich gar nicht in deiner ACPI vorhanden (oder zumindest die gesuchte "OemTableId"), entsprechend gibt es die Fehlermeldung "Failed to drop" bzw "Not Found".

Entferne den zweiten Eintrag komplett, oder setze zumindest den Wert für "Enabled" auf "NO", dann sollte die Fehlermeldung auch verschwinden.

▼ ACPI	Dictionary	↕ 4 Schlüssel/Wert-Paare
▶ Add	Array	↕ 2 geordnete Elemente
▼ Delete	Array	↕ 2 geordnete Elemente
▼ 0	Dictionary	↕ 6 Schlüssel/Wert-Paare
All	Boolean	↕ YES
Comment	String	↕ Delete CpuPm
Enabled	Boolean	↕ YES
OemTableId	Daten	↕ 8 Bytes: 43707550 6D000000
TableLength	Zahl	↕ 0
TableSignature	Daten	↕ 4 Bytes: 53534454
▼ 1	Dictionary	↕ 6 Schlüssel/Wert-Paare
All	Boolean	↕ YES
Comment	String	↕ Delete Cpu0Ist
Enabled	Boolean	↕ YES
OemTableId	Daten	↕ 8 Bytes: 43707530 49737400
TableLength	Zahl	↕ 0
TableSignature	Daten	↕ 4 Bytes: 53534454