

Apple ID Server wird nicht erreicht und Probleme mit USB-WLAN (Mountery)

Beitrag von „griven“ vom 9. September 2021, 21:12

Hallo [KeinName_exe](#) 😊

Die Seite die [Bob-Schmu](#) verlinkt hat stellt Dir ein Installationspaket zur Verfügung mit dem Du den passenden Treiber installieren kannst. Damit das funktioniert musst Du allerdings dafür Sorge tragen das die [SIP](#) (SystemIntegretiyProtection) deaktiviert ist hierzu musst Du in der config.plist unter dem Punkt NVRAM -> ADD -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 für den Key csr-active-config den entsprechenden Wert eintragen (für das, was hier gefordert wäre reicht 67F00000 hat den Vorteil das man trotz deaktiviert noch Updates angeboten bekommt). Ich habe das mal eben für Dich erledigt hier die [config.plist](#) mit entsprechend angepasstem Wert für die [SIP](#). Einfach tauschen und neu starten und im Anschluss den Treiber installieren.