

# OpenCore Bootloader

Beitrag von „schabulske“ vom 19. November 2021, 15:50

[Fontanus](#)

schau mal bitte in deine Device Properties. Ich glaube deine AAPI,-ig-Platform-ID ist nicht richtig. Scheint vom Desktop zu sein und nicht vom Laptop. Gemäß Dortania sollte da für Laptop der Wert 0600260A **stehen**. (Insofern HD 4200/4400/4600 genutzt wird)

Desweiteren hast du bei Framebuffer-Patch-Enable den Typ auf Number stehen. Das sollte aber Data sein und dann den Wert 01000000 beinhalten.

Edit: Für Sound musst du in den Bootargs alcid=12 schreiben. (Habe in deinem anderen Beitrag gelesen das du das mit dem Wert 12 unter Clover ja ans laufen bekommen hast. (In deiner Config.plist steht da der Wert 13)