

Linux bootet Nicht Dualboot Linux Mini und MacOS Sonoma

Beitrag von „muse_83“ vom 13. April 2024, 14:00

Hi, evtl. kann ich hier noch etwas um meine Erfahrung ergänzen.

Ich hab Linux (Mint) jetzt im triple-boot am laufen, was hab ich also gemacht:

1. Linux vom USB auf einen eigene HD installiert.

-> das hatte allerdings zur Folge, dass dabei OC als bootloader durch Grub ausser Gefecht gesetzt wurde und somit egal was ich gemacht hab, der Hacki wollte nur noch ins Linux booten (obwohl MacOS auf einer eigenen Platte mit eigener EFI liegt).

2. Von OS-Sicherungs-USB in MacOS gebootet.

-> hier dann erst mal Ordner "ubuntu" aus der Efi geschmissen.

-> dann ext4_x64.efi und OpenLinuxBoot.efi in Drivers kopiert und mittels OC-Auxilery Tool in die config eingebunden.

-> weiters sind jetzt auch zwei neue Dateien im Ordner BOOT: fbx64.efi & mmx64.efi (wobei ich mir nicht sicher bin ob diese durch die Linux installation hinzugekommen sind).

3. Das ganze speichern.

-> jetzt lässt sich Mint ganz normal über OC booten und auch auswähle.

Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.