Erledigt Sleep Problem

Beitrag von „al6042“ vom 7. März 2020, 10:43

Dazu brauchst du keinen Haken, da reicht die SSDT.

Du musst die aber ggf. anpassen, da ggf. der ACPI-Pfad für deine CPU darin angepasst werden muss.

Hier das Beispiel von meinem Z390-A:

```
20  //
21  DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "ACDT", "CpuPlug", 0x00003000)
22  {
23      External (_SB_.PR00, DeviceObj)    // (from opcode)
24
25      Scope (\_SB.PR00)
26
27          Method (DTGP, 5, NotSerialized)
28          {
29              If (LEqual (Arg0, ToUUID ("a0b5b7c6-1318-441c-b0c9-fe695eaf949b")))
30              {
31                  If (LEqual (Arg1, One))
32                  {
33                      If (LEqual (Arg2, Zero))
34                      {
35                          Store (Buffer (One)
36                              {
37                                  0x03
38                              }, Arg4)
39                          Return (One)
40                      }
41
42                      If (LEqual (Arg2, One))
43                      {
44                          Return (One)
45                      }
46                  }
47              }
48
49              Store (Buffer (One)
50                  {
51                      0x00
52                  }, Arg4)
53              Return (Zero)
54          }
55
56          Method (_DSM, 4, NotSerialized)  // _DSM: Device-Specific Method
57          {
58              Store (Package (0x02)
59                  {
60                      "plugin-type",
61                      One
62                  }, Local0)
63              DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
64              Return (Local0)
65          }
66      }
67  }
```

Herausfinden kannst du das per IORegistryExplorer unter IOACPIPlane: