

# OpenCore Default boot und Boot-Menü

**Beitrag von „badbrain“ vom 24. April 2020, 12:07**

Eine Möglichkeit wäre, das Timeout (Misc/Boot) auf 1 zu setzen und das Bootmenü somit komplett zu überspringen. Dafür muss vorher natürlich das Standardlaufwerk festgelegt werden, was mit der grafischen Oberfläche bzw von OpenCanopy.efi leider noch nicht unterstützt wird. Das heißt, dass du erst wieder auf das textbasierte Bootmenü umstellen müsstest (Misc/Boot/PickerMode—>Builtin), dann mit Ctrl+Enter bzw STRG+Enter das Betriebssystem auswählst, welches standardmäßig geladen werden soll. Danach kannst du die grafische Oberfläche durch das Zurücksetzen Von Builtin auf External wieder aktivieren. Diesen Schritt kannst du dir natürlich sparen, wenn das Laufwerk schon stimmt.

Mit drücken der ALT-Taste während des Bootvorgangs lässt sich das Bootmenü bei Bedarf immer aufrufen.