

#	Port	Name	USB	Typ	Wo?	Kommentar
	1	HS01	2.0	3	?	nicht genutzt!
	2	HS02	2.0	255	?	nicht genutzt!
1	3	HS03	2.0	3	blau unten	Buchse auf Panel
2	4	HS04	2.0	3	blau oben	Gaming KB @ USB 1.1
	5	HS05	2.0	3	rot unten	Buchse auf Panel, nicht genutzt!
	6	HS06	2.0	3	rot oben	Buchse auf Panel, nicht genutzt!
3	7	HS07	2.0	3	RJ45 unten	Logitech Webcam C310 @ USB 2.0
4	8	HS08	2.0	3	RJ45 oben	USB-2-Hub; Receiver @ USB 1.1
5	9	HS09	2.0	3	Front rechts	Buchse auf Front
6	10	HS10	2.0	3	Front links	Buchse auf Front
7	11	HS11	2.0	255	Schwarz 4x	4-fach USB-2-Hub; externes Audio @ USB 1.1
8	12	HS12	2.0	255	?	ITE Device @ USB 1.1
9	13	HS13	2.0	255	intern	USB-2-Hub; BRCM20702 Bluetooth @ USB 1.1
	14	HS14	2.0	255	intern	Intel Bluetooth @ USB 1.1, nicht genutzt!
	15	USR1	2.0	255	?	nicht genutzt!
	16	USR2	2.0	255	?	nicht genutzt!
	17	SS01	3.0	3	?	nicht genutzt!
	18	SS02	3.0	255	?	nicht genutzt!
10	19	SS03	3.0	3	blau unten	Buchse auf Panel
11	20	SS04	3.0	3	blau oben	Buchse auf Panel
	21	SS05	3.0	3	rot unten	Buchse auf Panel, nicht genutzt!
	22	SS06	3.0	3	rot oben	Buchse auf Panel, nicht genutzt!
12	23	SS07	3.0	3	RJ45 unten	Buchse auf Panel
13	24	SS08	3.0	3	RJ45 oben	Buchse auf Panel; externer USB3.0 Hub
14	25	SS09	3.0	3	Front rechts	Buchse auf Front
15	26	SS10	3.0	3	Front links	Buchse auf Front