


Erledigt

El Capitan auf einem Thinkpad T430? Na logo.

(-:

Beitrag von „grt“ vom 5. Juli 2017, 14:22


[@Sascha_77](#) der codecommander wollte nicht, aber evtl. war ich da ich zu ungeduldig, bzw hab vergessen, den cache zu löschen.

ich hab die dsdt mal wieder zu fuss gepöcht  , die vom T420 als vorbild, und bei abweichungen hab ich mich nach deiner bzw. [@al6042](#) 's orientiert.

ihr habt beide die _PRW-methoden in den usb's dringelassen, beim T420 haben die den sleep boykottiert, ich hab sie rausgeschmissen. evtl ist es das? oder ich hab nur zeugs am usb2 gehabt, und nicht gemerkt, dass ich den fehler hab?


morgen ist ein weiterer T430basteltag, da prüf ich das noch mal nach. für heute ist feierabend.

EDIT: zu früh gefreut.. wenn was am usb3 hängt, gibts nen neustart. scheint aber nicht nur T430-häckbooks zu betreffen, kommt auch so - bei anderen systemen - mal vor, sagt das netz.


am codecommander beiss ich mir grad die zähne aus: wird geladen, tut aber nix. 

displayhelligkeit beim start ist gefixt.

und bzgl. FN/F4 hätte ich eine idee: wenn es sowieso nix tut, bzw. probleme verursacht, könnte man es doch einfach komplett abschalten (ala umwidmen der FN/F8 und FN/F9). wenn ich wüsste, welche methode hinter FN/F4 steckt, würde ich sie schlicht auskommentieren. aber noch feiner wär ja, wenn es möglich wär, den code auszuführen, der hinter dem zuklappen steckt, das funktioniert ja einwandfrei.

da würde ich ja liebend gern ein wenig inspizieren und experimentieren 

[@Sascha_77](#) du hast die keycodes ausgelesen? wie hast du das gemacht?

EDIT die zweite: der codecommander funktioniert NUR, wenn der ruhezustand über menü aufgerufen wird. nach zu/aufklappen, sind die internen speaker weg, und zwar auch, wenn ich den läppi nach menü->ruhezustand im schlafenden zustand zu- und wieder aufklappe. noch mal den:  ... es liegt also irgendwie am wake durch aufklappen. nebenbei: wenn ich dann mit durch ..klappen verschwundenen speakern den ruhezustand noch mal per menü aufrufe, und per anschalter wecke, sind die speaker wieder da...

ist das bei @andere auch so? und was könnte das sein?