

Erledigt

Standard Boot-Partition definieren

Beitrag von „Torpor“ vom 30. Januar 2019, 14:29

Hallo,


wie definiere ich die Standard Boot-Partition in Clover. Lange Zeit nahm er immer beim Start die zuletzt gewählte.

Inzwischen nimmt er immer die gleiche. Das ist aber nicht die, die ich möchte. Wo kann ich das einstellen??

Beitrag von „al6042“ vom 30. Januar 2019, 19:33

Das geht in der per Clover Configurator geöffneten config.plist.

Im Bereich "Boot" kannst du den Namen der zu startenden Partition unter "Default Boot Volume" eintragen:



Ist zwar ein Auswahlfeld, kann aber auch direkt beschrieben werden.

Beitrag von „Torpor“ vom 12. Februar 2019, 14:47

Eigentlich sollte im 'Normalzustand', also mit nicht näher definiertem Standard-Volume Clover

immer vom zuletzt gewählten Volume booten, sofern beim Bootvorgang keine andere Auswahl erfolgt.

Dies funktioniert bei mir seit Längerem leider nicht mehr. Wie kann ich das reparieren?

Beitrag von „PapeThePope“ vom 12. Februar 2019, 14:51

Theoretisch sollte das einfach mittels des Clover Configurators gehen:

Boot-> Default Boot Volume -> LastBootedVolume

Ich hab allerdings auch Probleme damit, da ich irgendwie immer in die install geschickt werde

Beitrag von „Torpor“ vom 12. Februar 2019, 14:57

Bei mir steht da auch LastBootedVolume drin. Aber es startet immer das gleiche 'falsche' Volume, obwohl ich jedes Mal brav die Macintosh HD auswähle.

Beitrag von „g-force“ vom 12. Februar 2019, 16:03

Versuche mal mit F11 im Clover den NVRAM zu resetten, vielleicht klemmt da was.

Beitrag von „al6042“ vom 12. Februar 2019, 19:26

[Torpor](#)

Ich habe deinen zweiten Thread mal in deinen nicht weiter von dir behandelten ersten Thread

gepackt.

Ist ja das gleiche Thema, da muss man dann auch nicht zwei Threads für haben.

Beitrag von „Torpor“ vom 21. Februar 2019, 22:06

Keiner ne Idee? Es nervt echt.

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Februar 2019, 22:10

So schaut bei mir der Boot der letzten verwendeten macOS Version aus. 😊



Beitrag von „Torpor“ vom 21. Februar 2019, 22:27

Bei mir sieht es genau so aus.

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Februar 2019, 22:54

Was passiert wenn du deine System Platte in der config (Default Boot Volumen) einträgst aber den Neustart über Systemeinstellungen und Startvolumen machst, bleibt es dann nach einem zweiten oder dritten Neustart beständig?