

cdock Monterey

Beitrag von „granate15“ vom 15. Dezember 2023, 17:58


Hallöchen,

ich schaffe es nicht cdock zum arbeiten zu bewegen.

Immer kommt die Meldung "SIP ausschalten."

Eigentlich ist alles aus was auszuschalten ist. Gibt es da noch einen Trick?

Leo



```
leo_1 -- -bash -- 80x24
Last login: Fri Dec 15 16:00:59 on console

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run 'chsh -s /bin/zsh'.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT200050.
Mac-Pro-von-Leo:~ leo1$ csrutil status
System Integrity Protection status: unknown (Custom Configuration).

Configuration:
  Apple Internal: disabled
  Kext Signing: disabled
  Filesystem Protections: disabled
  Debugging Restrictions: disabled
  DTrace Restrictions: disabled
  NVRAM Protections: disabled
  BaseSystem Verification: disabled

This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave yo
ur machine in an unknown state.
Mac-Pro-von-Leo:~ leo1$
```

Beitrag von „griven“ vom 16. Dezember 2023, 07:58

Wie hast Du die [SIP](#) denn konfiguriert und geht es um eine Maschine die via OC startet oder um einen nativen Mac der ohne OC auskommt?

Beitrag von „granate15“ vom 16. Dezember 2023, 09:34


Das Teil startet mit OC. Eintrag wie im screenshot.

Beitrag von „griven“ vom 16. Dezember 2023, 11:53

Okay dann setzt mal unter NVRAM -> ADD -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 -> csr-active-config den Wert 6F020000 und stell sicher das unter NVRAM -> Delete -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 der Key csr-active-config ebenfalls eingetragen ist. Der Eintrag unter delete ist wichtig weil andernfalls kannst Du unter ADD einstellen was immer Du willst OC wird es nicht übernehmen weil die Variable im NVRAM schon vorhanden ist (Reihenfolge ist immer Delete, Add) und bestehende Variablen nie überschrieben werden.

Beitrag von „granate15“ vom 18. Dezember 2023, 14:12

Ist das so korrekt? ich habe dort keinen Eintrag "Value" Und auch kein Änderung.



Beitrag von „bluebyte“ vom 18. Dezember 2023, 14:15

Bei Delete kommt nur der Parameter ohne Wert rein.

Also nur csr-active-config.

Beitrag von „granate15“ vom 18. Dezember 2023, 14:40

O.K. Meine plist ändert sich dauernd selbstständig.

Ich mach erst einmal einen neuen Clean Install ohne irgendwelche Importe.

Beitrag von „bluebyte“ vom 18. Dezember 2023, 14:53

Wieso Neuinstallation? Dadurch wird auch nicht besser.

Die Config kann sich doch nicht selbstständig ändern.

Bei dem Programm würde ich mir mal ernsthaft Gedanken machen.

Ich habe es bis heute noch nicht erlebt, dass ein Programm oder Treiber nach so einem weit offenen Scheunentor verlangt.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. Dezember 2023, 15:15

[granate15](#)

schreibe dem maker doch mal ggf. ein ticket -> <https://github.com/w0lfschild/cDock-Issue-Tracker/issues>

lg 😊

Beitrag von „granate15“ vom 20. Dezember 2023, 16:14

Bei der Einstellung von [griven](#) zickt meine Grafik.

Terminal sagt: [SIP](#) disable. Das funktioniert

Beitrag von „griven“ vom 20. Dezember 2023, 23:16

Das die Grafik zickt wenn die [SIP](#) deaktiviert ist (nichts anderes macht die Einstellung) ist einigermaßen unmöglich denn das eine hat mit dem anderen genau gar nichts zu tun oO