

OpenCore Boot Darstellung

Beitrag von „mr.flow3“ vom 27. Januar 2024, 19:18

Hallo zusammen,

wird bestimmt schon x Mal behandelt, jedoch finde ich grad auf die Schnelle nichts.

Wie kann ich im Open Core Configurator einstellen, dass beim Booten nicht die 1000000 Zeilen runterrattern bis ich in das Anmelde Menü komme?

Ich habe schon den ShowPicker abgestellt, weil ich nur ein System laufen habe und daher nicht auswählen muss, welche System ich starten möchte.

THX im Voraus. 😊

Beitrag von „apfel-baum“ vom 27. Januar 2024, 19:25

wie wäre es mit der einstellung "hide verbose" , und das "-v" aus den bootparametern rausnehmen. wichtig- merke dir das du das gemacht hast, denn wenn probleme auftauchen *willst du*, das dir die infos angezeigt werden. 😊

Ig 😊

Beitrag von „mr.flow3“ vom 27. Januar 2024, 19:34

[apfel-baum](#) Danke für die schnelle Antwort. 😊

"hide verbose" habe ich den Haken schon drin gehabt...ohne Erfolg.

"-v" finde ich nicht 🤔


Beitrag von „apfel-baum“ vom 27. Januar 2024, 19:37

-v ist ein bootparameter steht für "verbose" wo du das im opencore configurator findest weiß ich nicht. es ist generell im bereich nvram-7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82-boot-args zu finden

Ig 😊

Beitrag von „mr.flow3“ vom 27. Januar 2024, 20:03

[apfel-baum](#) 😊 danke. Also hier das -v löschen?



Beitrag von „apfel-baum“ vom 27. Januar 2024, 20:17

jipp

desweiteren, falls du das noch nicht gemacht hast- aktualisieren mal deine kexte 😊

z.b. mit dem kextupdater von [Sascha_77](#)

lg 😊

Beitrag von „mr.flow3“ vom 27. Januar 2024, 23:37

[apfel-baum](#) THX. Hat geklappt und läuft alles 😊