

Beitrag von „dn_75“ vom 10. April 2016, 01:37

So Jungs,

ich wollte hier mal Feedback geben. Also es hat daran gelegen wie der Stick erstellt wurde. Unter Mac war es mir nicht möglich den Stick zu erstellen. Mit Rufus unter Windows und dem gleichen ISO ging es dann einwandfrei. Also Win7 wurde installiert, dann kostenlos auf Win10 ein Upgrade gemacht. Soweit so gut, alles läuft.

Jetzt bin ich gerade dabei die ganzen unnötigen Platten zu verstecken, aber irgendwie gelingt mir das nicht. Ich bin auch nicht ganz so fit im Clover Configurator. Also eigentlich bin ich nach der verlinkten Anleitung von Tonne74 vorgegangen. Im Boot.log werden mir folgende Festplatten angezeigt:

Code

1. 1:293 0:000
PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(1,MBR,0x8B083658,0x800,0x32000)
2. 1:294 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
3. 1:294 0:000 6. Volume:
4. 1:294 0:000
PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x0,0xFFFF,0x0)\HD(2,MBR,0x8B083658,0x32800,0x746D3000)
5. 1:294 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
6. 1:294 0:000 7. Volume:
7. 1:294 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,0AFE1CEC-EED2-410B-9932-A0AE30ABEDF5,0x28,0x64000)
8. 1:295 0:000 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
9. 1:317 0:021 8. Volume:
10. 1:317 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x1,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,021E46CA-8200-4891-B91A-81A9422D770E,0x64028,0xE8D64860)
11. 1:317 0:000 9. Volume:
12. 1:317 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x2,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,31E356C0-F793-4D5C-8804-65E65D1FC6C1,0x800,0x32000)
13. 1:318 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
14. 1:319 0:001 10. Volume:

15. 1:319 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x2,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,E15DDCAE-E487-442D-BA7B-58C460573C32,0x32800,0x40000)
16. 1:320 0:000 11. Volume:
17. 1:320 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x2,0xFFFF,0x0)\HD(3,GPT,89436F9F-1D47-4313-8B8C-2B04397ED4C0,0x72800,0x1BDD0800)
18. 1:321 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
19. 1:321 0:000 12. Volume:
20. 1:321 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x2,0xFFFF,0x0)\HD(4,GPT,4D306CD5-4DCC-4AF1-B096-9FFCFE92B61A,0x1BE43000,0xE1000)
21. 1:321 0:000 Result of bootcode detection: bootable Windows (vista,win)
22. 1:321 0:000 13. Volume:
23. 1:321 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x3,0xFFFF,0x0)\HD(1,GPT,C5390A7D-CFF1-4387-9913-C81221AC3685,0x28,0x64000)
24. 1:322 0:000 Result of bootcode detection: bootable unknown (legacy)
25. 1:327 0:005 This is SelfVolume !!
26. 1:328 0:000 14. Volume:
27. 1:328 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x3,0xFFFF,0x0)\HD(2,GPT,B109C066-201C-4E15-BBAA-C10CE0C37E86,0x64028,0x1D02BA00)
28. 1:328 0:000 15. Volume:
29. 1:328 0:000 PciRoot(0x0)\Pci(0x1F,0x2)\Sata(0x3,0xFFFF,0x0)\HD(3,GPT,81B70E03-A5E6-4614-8884-7F58F30207E1,0x1D08FA28,0x135F20)
30. 1:330 0:001 Using theme 'ton*macx86' (EFI\CLOVER\themes\ton*macx86)

Alles anzeigen

Laut Anleitung sind die MBR Festplatten die Windows Platten. Das scheint bei mir aber nicht zu stimmen. Ich habe Windows im UEFI installiert.

Wie finde ich jetzt heraus, welche die Windows Boot-Platte ist?

Danke

Gruss
Dennis