

Erledigt

AMD Vanilla Clover Patch?

Beitrag von „Technotron“ vom 28. April 2019, 08:55

10.13.6? Och menno, ich will auch ... 😊 danke für den Link, schau ich mir morgen in Ruhe an.

Edit: bekomme es einfach nicht hin, bin da wohl echt zu blöd für... habe tausend Clover Edits probiert, auch den gelinkten Online Clover Configurator verwendet (Danke nochmal, cooles Teil!) aber ich komme nicht mal in den Installer. Argh...

Edit 2: Versuche mal zur "Abwechslung" die alte Schiene mit PrelinkedKernel, dann halt ohne iMessage etc. Schau mir gerade diesen Guide an: <https://forum.amd-osx.com/viewtopic.php?t=6391>

Was ich hier nicht verstehe:

"Now download the HS.zip file attached at the bottom and using TransMac place the prelinkedkernel.amd file into the USB at this locations, **CODE: SELECT ALL**

Code

1. OS X Base System/System/Library/PrelinkedKernels

Now rename prelinkedkernel.amd to prelinkedkernel and copy it to the same folder."

Muss ich den default prelinkedkernel in dem Ordner loeschen bzw ueberschreiben? Ich frage wegen den darauf folgenden Anweisungen die mich ein wenig verwirren:

Once it's done it'll automatically reboot. From here you want to boot to the Install USB once again and this time open Terminal from the Utilities menu at the top then enter these commands,

CODE: SELECT ALL

Code

1. `cp -r /Volumes/"OS X Base System"/System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel.amd /Volumes/macOS/macOS\ Install\ Data\ Locked\ Files\ Boot\ Files/`

CODE: [SELECT ALL](#)

Code

1. `cp -r /Volumes/"OS X Base System"/System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel /Volumes/macOS/macOS\ Install\ Data\ Locked\ Files\ Boot\ Files/`

Scheinbar brauche ich ja sowohl "prelinked" als auch "prelinked.amd" oder was verstehe ich nicht richtig?