

**Erledigt**

## **Mojave auf hacki zum Musik Produzieren**

**Beitrag von „soundopfer“ vom 14. September 2019, 20:46**

Okay dann fahr ich gleich kurz in die city und hole einen USB 3 Stick am besten mit beiden anschlüssen USB 3 und C. bin so gegen 10:30

wieder da.

Fetten Dank schonmal bis hierhin [EaseYourPain](#) 😊

Bis gleich.

Edit: hat etwas länger gedauert als erwartet, USB C & USB 3 gab es nicht als combistecker, nur 3.1, USB C werde ich vermutlich eh nicht nutzen nur firewire 400 wäre interessant.

In 10min bin ich zu Hause.


Edit2:daheim

Hackintool geladen und geöffnet die Reise beginnt

Edit3 (das erste Brett vorm Kopf)

USBInjectAll.kext benötigt in der config.plist von Clover folgende ACPI-Einträge/Patches: •Rename XHC1 -> XHC •Rename EHC1 -> EH01 •Rename EHC2 -> EH02

wo finde ich diese bin jetzt hier:



hmmm?

Edit4:



vlt fehlt ja dieses Bild auch noch?

ich weiss gar nich wo ich renamen muss, oder was ich eingeben muss ich google mir grad schon halben Wolf aber schlauer werde ich grad auch nicht daraus.

EDIT5:

ein kleiner fehler xD  
hatte nicht die config.plist gestartet sondern den clover generator.

PUUUH ich weiss ich bin ein echter DAU

es ist alles noch da hab nur den clover so gestartet, schock puh brb \*bierhol

Comment	Find* [HE
change DSM to XDSTM	5F4453
Rename EHC1 to EH01	454843
change EHC2 to EH02	454843
Rename XHCI to XHC	581813

So etwas entspannter, ist das wirklich so leicht?

Speichern sollte man wohl auch nicht vergessen xD

- Rename XHC1 -> XHC
- Rename EHC1 -> EH01
- Rename EHC2 -> EH02

Hab ich erledigt sind auch nach neustart da.

USB Controller:				
Type	Name	Serie	Vendor ID	Geräte ID
XHC	100 Series/C230 Series Chipset Family...	100/C230	0x8086	0xA12F

USB Anschlüsse:				
Name	Konnektor	Anschl.	Dev Speed	Gerät
HS01	USB3	0x01	Unknown	
HS02	USB3	0x02	Unknown	
HS03	USB3	0x03	1.5 Mbps	USB Keyboard
HS04	USB3	0x04	Unknown	
HS05	USB3	0x05	1.5 Mbps	USB OPTICAL MOUSE
HS06	USB3	0x06	480 Mbps	IOUSBHostDevice
HS07	USB3	0x07	Unknown	
HS08	USB3	0x08	Unknown	
HS09	USB3	0x09	Unknown	
HS10	USB3	0x0A	Unknown	
HS11	USB3	0x0B	Unknown	
HS12	USB3	0x0C	Unknown	

jetzt bin ich bis hier gekommen.

Und versteh wieder nur BHF weil es jetzt wohl ans eingemachte geht:

4. Gehe zum Reiter General->USB, um die vorhandenen USB Controller in der entsprechenden Liste zu prüfen. Je nach vorhandenem USB Controller muss/kann ggf. ein weiterer USB-Kext installiert werden:  
 •8086:8CB1 und macOS < 10.11.1 = XHCI-9-series.kext  
 •8086:8D31, 8086:A2AF, 8086:A36D, 8086:9DED = XHCI-unsupported.kext  
 •8086:1E31, 8086:8C31, 8086:8CB1, 8086:8D31, 8086:9C31, 8086:9CB1 = FakePCIID.kext + FakePCIID\_XHCIMux.kext

Bin jetzt soweit: ps habe grade die USB2 Ports auch so benanntvorher Stand da USB3

Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS01	USB2	↕ 0x01	1.5 Mbps	USB Keyboard
HS02	USB2	↕ 0x02	1.5 Mbps	USB OPTICAL MOUSE
HS03	USB2	↕ 0x03	1.5 Mbps	
HS04	USB2	↕ 0x04	480 Mbps	
HS05	USB2	↕ 0x05	1.5 Mbps	
HS06	USB2	↕ 0x06	480 Mbps	IOUSBHostDevice
HS07	USB3	↕ 0x07	Unknown	
HS08	USB3	↕ 0x08	Unknown	
HS09	USB3	↕ 0x09	Unknown	
HS10	USB3	↕ 0x0A	Unknown	
HS11	USB3	↕ 0x0B	Unknown	
HS12	USB3	↕ 0x0C	Unknown	

darunter wird nix erkannt auch der 3.0 stick nicht.

der Rechner hat 6 normale 2.0, 2 x3.0 und 1 x3.1

So irgendwas muss gemacht werden das er 3.0 erkennt.