

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Maclio“ vom 5. Juni 2020, 18:33

Hallo ist kein ding halte dich einfach an die Anleitung von Jim.

Als 1. Mach ein Backup von Deinem CLOVER! (solltest du sowiewo immer haben...)

Nimm dir die ZIP die du brauchst:

[OC-Z390-Designare-nur-iGPU-iMac19,1\(06-5-2020\).zip](#)

[OC-Z390-Designare-Radeon-GPU-iMac19,1\(06-05-2020\).zip](#)

[OC-Z390-Designare-Radeon-GPU-iMacPro1,1\(06-05-2020\).zip](#)

Ich nutze iMac: [OC-Z390-Designare-Radeon-GPU-iMac19,1\(06-05-2020\).zip](#)

Da ich Sidecar nutze.

Falls du noch bei Mojave bist. lade noch [USBInjectAll v0.7.3 \(MOJAVE\).zip](#)

Lade dir ein Programm um Plist zu editieren.

Gehe direkt zu Punkt 5. Da du schon Clover hast.

(Natürlich macht es sin aber die Punkte 1-4 durchzulesen!!)

Passe alles gemäss Anleitung mit dem Plist Editor die Files die du runter gezogen hast an.

Vergiss nicht die MAC-Adresse, MLB, Seriennummer und SMUUUID auch zu notieren / anzupassen im OC.

Der Rest zum konfigurieren je nach geschmakt oder Bedürfnisse anpassen.

Zb. OC Menü ein oder aus.. (ShowPicker).. 4k oder 2k Monitor Apfel Logo usw..

Speichere die PLIST.

Mach alles auf einem Stick.. und boote mal von diesem Stick um zu sehen ob dein OC Lauft. (Bios Boot umstellen falls notig)

Teste alles.. keine absturze usw..

Sollte alles gehen... Mounte die OS EFI und losche alles.

Ersetze nun alles was von Clover im EFI drin ist durch den neuen und angepassten OC EFI.

(was du im Stick hast der schon im Boot geht)

Speichere das EFI. unMount EFI..

Stick raus...

PC neu Starten

BIOS – Boot umstellen auf deine Standard OS Platte.

Als letztes im macOS unter Einstellung: macOS-Systemeinstellungen unter „Startvolume“ Die Platte wahlen wo macOS installiert ist. Damit dein Mac ab jetzt die richtige Platte nimmt.

Speichern-> neu Start

Fertig. Spass haben.