

Wie bekomme ich Clover vollständig aus der Bootpartition um auf OC um zu stellen?

Beitrag von „karacho“ vom 19. November 2020, 23:45

[Zitat von Hack1](#)

nur bin ich verwundert warum ich im bios 3 boot Optionen habe ?

eigentlich ist nur eine win platte und eine mit Mac OS drin siehe bild

Der Eintrag 'OpenCore' im Bios wird von der bootstrap.efi angelegt und verhindert, dass Windows sich nach einem Update in der Bootreihenfolge vordrängt. Wenns dich stört, dann schreibe statt Bootstrap dort None hinein und nach einem NVRAM Reset ist der Eintrag im Bios verschwunden.



Property List	Type	Wert
OpenCore 2.8.4	String	0. Software/Man Page
ACPI	Dictionary	2. Software/Man Page
Booter	Dictionary	2. Software/Man Page
DeviceProperties	Dictionary	2. Software/Man Page
Kernel	Dictionary	7. Software/Man Page
Misc	Dictionary	4. Software/Man Page
-> BootOptions	Array	2. Software/Man Page
-> Boot	Dictionary	1. Software/Man Page
-> Debug	Dictionary	2. Software/Man Page
-> Entries	Array	2. Software/Man Page
-> Security	Dictionary	2. Software/Man Page
-> AdvancedPower	Boolean	YES
-> AbsoluteDefault	Boolean	NO
-> AgECID	Zeit	0
-> AudioPasser	Boolean	NO
-> BacklightUpdate	Boolean	YES
-> Bootstrap	String	Bootstrap
-> CsmLoading	String	Any
-> EnablePoweroff	Boolean	NO
-> EjectSensitiveData	Zeit	7
-> HeliLevel	Zeit	2147483648
-> Passwords	Dictionary	0. Policy
-> Passwords	Dictionary	0. Policy
-> ScanPolicy	Zeit	0
-> SecureBoot	String	Disabled
-> Test	String	Optional
-> Tools	Array	2. Software/Man Page
-> NVRAM	Dictionary	2. Software/Man Page
-> Platform	Dictionary	2. Software/Man Page
-> UEFI	Dictionary	2. Software/Man Page