

In Arbeit WLAN BT Karte

Beitrag von „cobanramo“ vom 26. Januar 2021, 20:32

Ist zwar jetzt hier offtopic aber da solltest du keine grosse Hemmungen haben wenn die OpenCore versionen nicht zu weit auseinander liegen.

1. Den funktionalen EFI Sichern. (Backup)
2. Den aktuellen OpenCore release herunterladen, im Finder Fenster öffnen zur Seite schieben.
3. Den vorhandenen Efi im finder öffnen zur anderen Seite legen.
4. Alle Dateien ! wirklich alle Dateien, Bootstrap, Driver, Tools, vom NEUEN OC zu altem EFI überziehen/kopieren.
5. Kextupdater starten, checken ob es neue versionen gibt, wenn ja im EFI/Kexte ersetzen.
6. Ab hier Vorsicht, keine Fehler machen.!
7. Den **Sample.plist** im neuen OpenCore öffnen zur Seite schieben.
8. Den **im Einsatz befindlichen Config.plist** öffnen zur anderen Seite schieben.
9. Jetzt einfach **deine Einstellungen vom Config.plist zu Sample.plist übertragen**.
10. Dein **altes Config.plist zu OLDConfig.plist umbenennen**, danach den neuen **Sample.plist zu Config.plist umbenennen und ins EFI ablegen**.

That´s it. Mit diesem vorgehen hast du einen brandneuen Config.plist der auch die neuesten funktionen bereitstellt und die Änderungen auch beinhaltet, wenn du nur deine Einstellungen übertragen hast und keine anderen sachen verstellt hast kann auch nichts schiefgehen.

Jetzt einfach bei beiden ÄRME den Zeigefinger mit dem Daumen verbinden...

den rechten Waden über die Linke Schulter legen so das der Fuss an der Linken Wange klebt...

Ab hier muss das Ton "OOOOHMMM" kommen, versuch bitte jetzt einfach mit rechter Fuss den Rechner neu starten...

Wenn man das genau so macht kann da nichts falsch gehen.. 🍏

Gruss Coban