

Erledigt

ASUS F540SA - Mavericks Instalation

Beitrag von „xcarsx“ vom 21. Juni 2016, 00:55

Hallo ich habe zurzeit einen Hackintosh bei mir stehen ! ACER 8930 Top Teil! 😊

Habe mir aber einen neuen ASUS F540SA gekauft und möchte dort jetzt wenn möglich auch OSX 10.9 nutzen!

da zu brauche ich eure Hilfe da ich schon beim booten Probleme habe den Stick habe ich mit UniBeast 5.2.0 erstellt leider ohne erfolg ich habe natürlich schon im netz und hier gesucht ich erfahren das ich ein Braswell CPU habe und da zu ein anderen Kernel brauche den habe ich auch gefunden und auf den stick gezogen leider auch hier ohne erfolg!

was kann ich noch tun ?

Ach ja mein BIOS ist flash bar !

Ich hoffe auf eure Unterstützung eventuell ist ja sogar jemand aus meine nähe interessiert mir Persönlich zu helfen!



Gruß



Beitrag von „ralf.“ vom 21. Juni 2016, 08:19

Vermutlich dieser Kernel <http://www.insanelymac.com/for...tium-celeron-atom-kernel/>

Von der Geschwindigkeit her, hab ich da ein bisschen bedenken.

Ich weiß nicht ob die Grafik unter macos funktioniert.

Boote doch mal im Verbose-Mode. Und mache ein Foto
Im Bootmenü -v eingeben

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Juni 2016, 08:28

Zitat von xcarsx

Ich hoffe auf eure Unterstützung eventuell ist ja sogar jemand aus meiner Nähe interessiert mir persönlich zu helfen!

Bremen ist umgeben von Niedersachsen, wenn du da im erreichbaren Umland wohnst, könnte man mal was versuchen.

Beitrag von „xcarsx“ vom 21. Juni 2016, 12:08

Zitat von ralf.

Vermutlich dieser Kernel <http://www.insanelymac.com/forum/thread/27466-asus-f540sa-mavericks-installation/>

Von der Geschwindigkeit her, hab ich da ein bisschen bedenken.

Ich weiß nicht ob die Grafik unter macos funktioniert.

Boote doch mal im Verbose-Mode. Und mache ein Foto
Im Bootmenü -v eingeben

Alles anzeigen

Ja wenn ich so weit kommen würde leider taucht der bootloader auf und er startet neu könnte es an irgend einer Hardware liegen ?

ich habe noch einen anderen kernel gefunden dort ist eine flash Datei enthalten aber leider weis ich nicht wie mann sie anwendet!

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Juni 2016, 12:14

Lad doch mal den extra-Ordner hoch. Als ZIP-Datei. unter Erweiterte Antwort.
Dort ist ja die plist drin. Da würde ich mal -v -x hinzufügen. Und den Namen des Kernels

Beitrag von „xcarsx“ vom 21. Juni 2016, 15:52

Ralf erst mal danke für deine Hilfe !!! 😊

[Extra.zip](#)

so hier ist er!

Gruß Carsten

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Juni 2016, 16:01

Hier mal für einen ersten Versuch deine org.chameleon.Boot.plist mit den Boot flag -v (Verbose Mode) und -x (Safe Mode).

Die einfach im Extra Ordner auf deiner Systemplatte oder USB Stick ersetzen, sonst wurde nichts verändert oder gelöscht.

Beitrag von „xcarsx“ vom 21. Juni 2016, 16:50

Hey leider har sich nichts geändert ich habe dir mal ein video hoch geladen damit du weist was passiert!

[Video.MOV](#)

der leppi hat USB 3.1 eventuell hat es ja was damit zu tun?
<https://www.dropbox.com/s/020h21vn68t7d2i/Video.MOV?dl=0>

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Juni 2016, 17:10

So würde ich jetzt auf den USB Installer tippen, wie hast du den erstellt - also was war die Quelle unter Windows oder OS X?

Man sollte wenigstens in das Auswahlmene von Chameleon kommen und vielleicht noch den Verbose Mode auf dem Bildschirm haben.

Beitrag von „xcarsx“ vom 21. Juni 2016, 17:26

Zitat von derHackfan

So würde ich jetzt auf den USB Installer tippen, wie hast du den erstellt - also was war die Quelle unter Windows oder OS X?

Man sollte wenigstens in das Auswahlmeneu von Chameleon kommen und vielleicht noch den Verbose Mode auf dem Bildschirm haben.

Stick habe ich mit UniBeast 5.2.0 und die Quelle ist aus dem Store !

Soll ich es mit EFI versuchen ?

nur dort weis ich nicht wie ich den Kernel einbinden soll!

Gruß Carsten

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Juni 2016, 19:27

Vielleicht kannst du das Gerät noch umtauschen....

Oder, Du solltest dich mal mit Anleitungen befassen, wo Snow Leopard auf Atom-CPUs installiert wird.

Von Snow Leopard dann evtl updaten. Oder von der Installation dann den Extra-Ordner verwenden.

Dein Extra-Ordner ist zu vollgestopft.

Extensions für Installation

- FakeSMC
- NullCPUPowermanagement

Die sbmbios.plist weglassen

Und danach, wäre eine extensions.[mkext](#) von Vorteil, denke ich. Ich glaube mit Kext Wizard geht das.

den mach_kernel in Root durch die Kernel Datei aus deinem Download ersetzen. Namen anpassen.

Beitrag von „Delta9“ vom 21. Juni 2016, 22:21

In dem Video erscheint ja noch nicht einmal der Bootloaderscreen, sicher, dass der Stick funktioniert? Mal an nem anderen PC getestet?

Beitrag von „xcarsx“ vom 22. Juni 2016, 12:07

[Zitat von Delta9](#)

In dem Video erscheint ja noch nicht einmal der Bootloaderscreen, sicher, dass der Stick funktioniert? Mal an nem anderen PC getestet?

Ja es ist ja auch nicht mein erster Hackintosh siehe oben mein erster Text !

Beitrag von „crusadegt“ vom 22. Juni 2016, 12:29

Hast du es denn auch mal mit Clover probiert

Beitrag von „xcarsx“ vom 22. Juni 2016, 18:11

[Zitat von CrusadeGT](#)

Hast du es denn auch mal mit Clover probiert

Ja habe ich nur leider wie ich nicht wie ich dort den neuen kernel einfüge könntest du mir da helfen ?

Beitrag von „ralf.“ vom 22. Juni 2016, 18:38

[Das sollte genauso möglich sein wie ich das oben beschrieben habe:](#)

Beitrag von „xcarsx“ vom 23. Juni 2016, 13:22

[Zitat von xcarsx](#)

Ja habe ich nur leider wie ich nicht wie ich dort den neuen kernel einfüge könntest du mir da helfen ?

habt ihr dafür mal ne Anleitung ?