

Catalina bootet nur von usb

Beitrag von „Xarksus“ vom 5. Mai 2020, 18:06

Ein hallo in die runde

bin neu hier und auch noch neu und unerfahren in Sache hackintosh

habe seit heute auf meinen amd Bord nun Catalina drauf

es lässt sich nicht von der ssd booten

keine Auswahl von oc im bios nur der usb ist da

was ich bis jetzt versucht habe .

efi unmount mit clouver configurator dann alle Dateien von dem usb stick rüber kopiert

siehe Foto (hat nix bedacht nur usb im bios Sicht bar)

jetzt habe ich gelesen in einer Anleitung das ich bootinstall.command ausführen soll

nun verstehe ich nicht was er von mir will

bitte um Hilfe

uns sorry für meine Unwissenheit 😞

Beitrag von „g-force“ vom 5. Mai 2020, 18:11

Erstmal Herzlich Willkommen im Forum!

Schön, daß Du es sowohl mit der Installation als auch hier ins Forum geschafft hast! Nun etwas Feintuning.

Schau mal, ob dieser Post für Dich hilfreich ist: [Clover-Eintrag im BIOS verschwunden - Wege zur Wiederherstellung](#)

Beitrag von „Xarksus“ vom 5. Mai 2020, 18:17

Danke für die schnelle Antwort

aber mein boot ist ja nicht verschwunde er konnte nie richtig erstellt werden auf meiner ssd efi Portion

ist das dann trotzdem der selbe schritt

habe außerdem nur den 1 usb stick und kein windows mehr 😞

also alles über Shell oder Terminal machen oder

Beitrag von „al6042“ vom 5. Mai 2020, 18:22

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Es wäre super spannend zu wissen, mit welcher Hardware du es überhaupt zu tun hast.

Bitte trage doch deren Details entweder in deine Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" ein.

Danke.

Beitrag von „g-force“ vom 5. Mai 2020, 18:24

"Verschwunden" ist hier dasselbe wie "nie aufgetaucht". Wenn Du nur einen einzigen USB-Stick hast - kannst Du eine CD brennen?

Beitrag von „Xarksus“ vom 5. Mai 2020, 18:31

danke dir

habe die Lösung gefunden

in der Anleitung

habe das so gemacht einfach und Effektiv

sorry wusste nicht wie ich das Zitat hier einfüge

1. Die EFI der Festplatte Mounten
2. Im Ordner "EFI" einen Ordner mit dem Namen "Microsoft" und in dem einen Ordner "Boot" erstellen.
3. Die Datei "BootX64.efi" von "Efi/Boot" in den Ordner "EFI/Microsoft/Boot" kopieren.
4. Die Datei im Ordner "EFI/Microsoft/Boot" in "Bootmgfw.efi" umbenennen.
5. Fertig.

die Hardware trage ich noch nach danke euch