

# Wie bekomme ich Clover vollständig aus der Bootpartition um auf OC um zu stellen?

Beitrag von „Hack1“ vom 19. November 2020, 15:56

Hallo zusammen


Wegen Big Sur möchte ich von Clover auf OC wechseln.

Ich habeso lange mit einem Stick OC getestet bis alles funktioniert hat.

Nun habe ich auf der Festplatte den Clover EFI Ordner entfernt und die OC EFI rein kopiert  
das funktioniert soweit eigentlich ganz gut

nur bin ich verwundert warum ich im bios 3 boot Optionen habe ?

eigentlich ist nur eine win platte und eine mit Mac OS drin siehe bild



ist das normal so?

oder muss ich noch was löschen dass ich Clover volles los habe?

danke schon im voraus für eure fachmännische Hilfe 😊

---

Beitrag von „bluebyte“ vom 19. November 2020, 16:20

Wieso Clover löschen? Hast du doch schon. Bei Clover oder Opencore braucht man nichts zu installieren. Nur löschen oder kopieren.

Bei mir steht im Moment sogar zweimal der Windows-Bootmanager. Manchmal nisten sich dort Einträge ein, die aber auch wieder verschwinden. Ignorieren wenn alle Systeme problemlos starten. Wer sich an diesen kleinen Nichtigkeiten stört kann die unter Windows mit Easy-UEFI bearbeiten.

Ich hoffe, Du hast Opencore auf die ESP kopiert und nicht ins Wurzelverzeichnis des Systemlaufwerks.

---

### **Beitrag von „Hack1“ vom 19. November 2020, 16:25**

Klar die OC EFI liegt da wo die Clover EFI lag 😊

verstehe aber nicht warum nun 3 booteinträge da sind?

wo und weshalb nistet sich da was ein?

deshalb die frage was hätte man noch löschen müssen außer der Clover EFI?

---

### **Beitrag von „bluebyte“ vom 19. November 2020, 16:52**

Wenns stört geh ins Bios. Bei Bootreihenfolge die Platte (nicht den Eintrag Opencore) mit MacOS an die erste Stelle. Rest disabled. BIOS abspeichern und Neustart. Dadurch generiert er den Eintrag Opencore und zeigt das Laufwerk nicht mehr an sondern nur noch Opencore. Ist zumindest bei mir so.

Da ist nichts weiter als die EFI auf der ESP. Es sei denn du hast mit Tony dein System kompromittiert. Warum packen wir Bootloader und die Treiber wohl in die EFI auf der ESP?

Ich sage mal Mac OS liegt auf M2\_2

---

### **Beitrag von „Hack1“ vom 19. November 2020, 16:58**

Nein keine Tomaten im spiel 😊

ist ja ein Asus bios mal schauen ob das da auch so geht

---

### **Beitrag von „bluebyte“ vom 19. November 2020, 16:59**

schaden kann es nicht.

Mach mal Screenshot von den EFI von MacOS und Windows. Nicht das da ein Windows Update was verbockt hat.

---

### **Beitrag von „Hack1“ vom 19. November 2020, 20:42**

ok

auch nach dem erbot bleiben es 3 boot Sektoren!

einer steht hat auf disabeld aber verschwunden ist er nicht 😊

---

### **Beitrag von „bluebyte“ vom 19. November 2020, 20:52**

Wenn du die SSD mit MacOS als Startlaufwerk mit oberster Priorität im BIOS angibst dann startet er Opencore und zeigt den Picker an, richtig? Und du kannst MacOS starten, richtig?

---

### **Beitrag von „Hack1“ vom 19. November 2020, 23:34**

[bluebyte](#)

genau!

ich habs eben ausprobiert..

egal ob ich die opencore boot oder Samsung OS auf bootprio 1 setze der Hacki bootet durch



---


## Beitrag von „karacho“ vom 19. November 2020, 23:45

### [Zitat von Hack1](#)

nur bin ich verwundert warum ich im bios 3 boot Optionen habe ?

eigentlich ist nur eine win platte und eine mit Mac OS drin siehe bild

Der Eintrag 'OpenCore' im Bios wird von der bootstrap.efi angelegt und verhindert, dass Windows sich nach einem Update in der Bootreihenfolge vordrängt. Wenns dich stört, dann schreibe statt Bootstrap dort None hinein und nach einem NVRAM Reset ist der Eintrag im Bios verschwunden.



---

## Beitrag von „Hack1“ vom 19. November 2020, 23:53

[karacho](#)

danke dir!

manchmal geht es garnicht um die eigentliche Lösung !

mehr um Verständnis

OC ist absolut Neuland

aber eigentlich finde ich gefallen dran

es gibt ne echte Anleitung

und es gibt für Big sure eigentlich wenn man ehrlich ist keine alternative mehr

mit Clover wird das immer umständlich ....