

# [HowTo] iMessage Debug - Wie man iMessage zu 100% zum Laufen bringt!

Beitrag von „forrest“ vom 3. November 2014, 20:42

Hallo zusammen,

muss mich auch mal kurz melden - ich stell´ mich zu doof an 😞  
Ich habe die Daten von meinem MacBook genommen und folgendes im Terminal eingegeben (gleich mit meinen Anmerkungen):

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductName=MacBook5,1
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductFamily=MacBook
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:HardwareAddress=%00%23%32%b2%8c%40
sudo nvram 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14:MLB=SerialNumer (11-stellig)
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:SystemSerial=SerialNumber (11-stellig, wird übernommen)
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BaseBoardSerial=BoardSerialNumber (13-stellig, wird übernommen, Stellen werden auf 17 Stellen aufgefüllt - d. h. nicht identisch mit MacBook)
sudo nvram 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14:ROM=%XX%XX%XX%XX%XX%XX (wird nicht übernommen)
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:HardwareSignature=Hardware UUID? (wird nicht übernommen)
```

Muss ich die System-ID noch mit vorgeben? Und wenn ja, wie? Brauche ich die gleiche Board-ID?

Was habe ich noch falsch gemacht? Wie kriege ich es hin, dass die ROM-ID übernommen wird?

Also iMessage auf dem MacBook funktioniert ohne Probleme - auf dem Hackintosh scheitert nach wie vor schon die Anmeldung.

Danke & viele Grüße  
Forrest G.