


## Erledigt Hackintosh gelöscht.....

Beitrag von „Cassius“ vom 16. September 2020, 19:33

[Zitat von hackmac004](#)

Sehr schön, gut, dass du jetzt weiter machen kannst!

1. Die bootargs findest du an dieser Stelle in der config. Die kannst du im Prinzip alle rausnehmen.



Property-List	Typ	Wert
Wurzel	Dictionary	9 Schlüssel/Wert-Paare
#0.6.2 nightly	String	
ACPI	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
Booter	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
Kernel	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
Misc	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
NVRAM	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1EDE05-3...CCA8B39C14	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
4D1FDA02-3...CCA8B30102	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
7C436110-AB...41999C9F82	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
SystemAudioVolume	Daten	1 Bytes: 46
boot-args	String	-v keepsyms=1 debug=0x100
csr-active-config	Daten	4 Bytes: 00000000
prev-lang:kbd	String	de:3
run-efi-updater	String	No

2. Das Startvolumen kannst du in den Systemeinstellungen festlegen oder im BootPicker durch drücken von Strg beim Start der gewählten Platte oder Partition.

Alles anzeigen

Perfekt das passt so 😊 ich hab unter Misc-> Boot schon showpicker deaktiviert damit startet er jetzt einfach durch. Ich benötige Windows nicht so oft 😊

Mir ist gerade aufgefallen, dass Bluetooth wohl nicht richtig funktioniert... da muss ich wohl nochmal schauen. Das hat vorher funktioniert.

[Zitat von bluebyte](#)

[Cassius](#) eigentlich geht das im BIOS aber so wie es aussieht ...

Merk Dir für die Zukunft. Erst Windows dann Mac OS

[M.2 Slot deaktivieren unter Gigabyte Z390 Designare / Dual-Boot Win10 und Mac](#)

Ah okay gut zu wissen. Mir war so, als wenn es immer hieß erst MacOS und dann Windows, deswegen der weg jetzt so 😊 Aber okay.