

Appstore geht, aber der Download wird ohne Fehlermeldung jedesmal abgebrochen

Beitrag von „grt“ vom 23. Januar 2021, 15:02


Zitat

PRAM und NVRAM sind kleine Speicherbausteine in Mac Computern. Diese enthalten verschiedene Einstellungen, die für den Start wichtig sind. Manchmal werden Diese Einstellungen „durcheinandergeworfen“, beispielsweise durch Updates. Dann macht ein NVRAM Reset durchaus Sinn.

PRAM steht für „Parameter RAM“ und NVRAM für „Nichtflüchtiger Speicher“. Diese Speicher haben nichts mit dem Arbeitsspeicher zu tun. Hier handelt es sich um einen kleinen Speicherbereich, in welchem sich Ihr Mac Einstellungen merkt, auf die er sofort zu Beginn des Startprozesses zugreifen kann. Dies Einstellungen bleiben übrigens auch erhalten, wenn der Mac vom Stromnetz getrennt wird.

sagt die tante gogl dazu.

und zum audio sagt sie:



Name	System	Value
▼ NVRAM	Dictionary	(6 items)
▼ Add	Dictionary	(3 items)
▶ 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-...	Dictionary	(2 items)
▶ 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-...	Dictionary	(1 item)
▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-...	Dictionary	(5 items)
SystemAudioVolume	Data	<46>
boot-args	String	keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1 -wegnoegpu -v
run-efi-updater	String	No
csr-active-config	Data	<00000000>
prev-lang:kbd	String	en-US:0
▶ Delete	Dictionary	(3 items)
LegacyEnable	Boolean	NO
LegacyOverwrite	Boolean	NO
▶ LegacySchema	Dictionary	(2 items)
WriteFlash	Boolean	YES
▶ PlatformInfo	Dictionary	(7 items)
▶ UEFI	Dictionary	(9 items)

an der stelle "alcid=..." musst du die richtige id einfügen. möglich sind 3, 4, 5, 13, 21, 27, 28, 29, 32, 33. eintragen, neustarten, horchen...

EDITH: mit F12 sollte der bootstick auswählbar sein. du bootest doch vom stick, oder?