

# FENVI T919 - Kein 5GHZ WLAN

Beitrag von „timmtomm“ vom 26. April 2021, 16:25

klar geht das:

*"Standardmäßig versucht dein Mac die Verbindung zu dem drahtlosen Netzwerk herzustellen, mit dem er zuletzt verbunden war. Die drahtlosen Netzwerke, zu denen dein Computer bereits einmal eine Verbindung hergestellt hat, werden im Bereich „WLAN“ der Systemeinstellung „Netzwerk“ aufgelistet.*

*In einer Umgebung mit mehreren drahtlosen Netzwerken kannst du deinen Mac so konfigurieren, dass eine Verbindung zum bevorzugten Netzwerk hergestellt wird, wenn du den Computer einschaltest, den Ruhezustand beendest oder WLAN aktivierst.*

*Wähle auf deinem Mac „Apple“ > „Systemeinstellungen“ und klicke auf „Netzwerk“.*

*Klicke in der Liste links auf „WLAN“ und danach auf „Weitere Optionen“.*

*Vergewissere dich, wenn „WLAN“ nicht aufgeführt wird, dass dein Mac für die drahtlose Konnektivität eingerichtet ist. Klicke danach unten in der Liste auf die Taste „Hinzufügen“ . Klicke auf das Einblendmenü „Anschluss“ und wähle „WLAN“ aus. Gib einen Namen für den Dienst ein und klicke anschließend auf „Erstellen“.*

*Klicke auf „WLAN“.*

*Klicke, wenn in der Liste der bevorzugten Netzwerke das von dir erwartete Netzwerk nicht angezeigt wird, auf die Taste „Hinzufügen“ unten in der Liste und danach auf „Netzwerke anzeigen“. Klicke auf das Netzwerk, das zur Liste hinzugefügt werden soll und klicke auf „Verbinden“. Wenn dein Netzwerk mit einem Passwort geschützt ist, gib dieses ein.*

*Bewege das Netzwerk, dem du die höchste Priorität geben möchtest, an den Anfang der Liste der bevorzugten Netzwerke. Dein Computer wird versuchen, zuerst eine Verbindung zu diesem Netzwerk herzustellen."*

(Quelle: <https://support.apple.com/de-at/guide/mac-help/mchlp1201/mac> )