

Mac OS automatisch auswählen, beim Booten, nicht Win

Beitrag von „MPC561“ vom 28. Dezember 2021, 09:53

Mann kann auch das Standard Startvolume direkt im OC Screen einstellen. War entweder CTL oder CMD Taste und Enter.

Um den Audioassist abzustellen:

Key	Type	Value
~ Boot	Dictionary (8 items)	
> ACPI	Dictionary (4 items)	
> Booter	Dictionary (3 items)	
> DeviceProperties	Dictionary (2 items)	
> Kernel	Dictionary (7 items)	
~ Misc	Dictionary (6 items)	
> BlessOverride	Array (0 items)	
~ Boot	Dictionary (13 items)	
ConsoleAttributes	Number	0
HibernateMode	String	None
HideAuxiliary	Boolean	1
LauncherOption	String	Disabled
LauncherPath	String	Default
PickerAttributes	Number	17
PickerAudioAssist	Boolean	0
PickerMode	String	External
PickerVariant	String	AcidantheraGyrfal
PolkappleHotKeys	Boolean	1
ShowPicker	Boolean	1
SpillDelay	Number	0
Timeout	Number	10
> Debug	Dictionary (8 items)	
> Entries	Array (0 items)	
> Security	Dictionary (15 items)	
> Tools	Array (2 items)	
> WiRAM	Dictionary (6 items)	
> PlatformInfo	Dictionary (8 items)	
> UEFI	Dictionary (10 items)	

Mal den Ausioassist hier auf 0 stellen. Bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher obs diese Option war.

PS: ich hatte Dir gestern geschrieben SMBIOS iMac20,1 und die netsprechenden Seriennummern. Hatte da kurzfristige vergessen das es ja das Z390 M Gaming ist. Da passt in der Tat das iMac19,1 besser und ist auch so in der Standard EFI die du heruntergeladen hattest. Also am besten nochmal auf 19,1 ändern und die entsprechenden Seriennummern generieren (die Seriennummern sind immer spezifisch zur [SMBIOS Version](#)). Sorry.

Gruss,

Joerg