

Mac OS automatisch auswählen, beim Booten, nicht Win

Beitrag von „Michael45“ vom 30. Dezember 2021, 13:03

[Zitat von MPC561](#)

Mann kann auch das Standard Startvolume direkt im OC Screen einstellen. War entweder CTL oder CMD Taste und Enter.

Um den Audioassist abzustellen:

Key	Type	Value
↳ Root	Dictionary (8 Items)	
↳ ACPI	Dictionary (4 Items)	
↳ Booter	Dictionary (3 Items)	
↳ DeviceProperties	Dictionary (2 Items)	
↳ Kernel	Dictionary (7 Items)	
↳ Mac	Dictionary (6 Items)	
↳ BlessOverride	Array (2 Items)	
↳ Boot	Dictionary (13 Items)	
↳ ConsoleAttributes	Number 0	
↳ HibernateMode	String None	
↳ HideAuxiliary	Boolean 1	
↳ LauncherOption	String Disabled	
↳ LauncherPath	String Default	
↳ PickerAttributes	Number 17	
↳ PickerAudioAssist	Boolean 1	
↳ PickerMode	String External	
↳ PickerVariant	String Accidenthedynrah	
↳ PolkAppletKeys	Boolean 1	
↳ ShowPicker	Boolean 1	
↳ TakeoffDelay	Number 0	
↳ Timeout	Number 10	
↳ Debug	Dictionary (8 Items)	
↳ Entries	Array (2 Items)	
↳ Security	Dictionary (15 Items)	
↳ Tools	Array (2 Items)	
↳ NVRAM	Dictionary (6 Items)	
↳ PlatformInfo	Dictionary (8 Items)	
↳ UEFI	Dictionary (10 Items)	

Mal den Ausioassist hier auf 0 stellen. Bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher obs diese Option war.

PS: ich hatte Dir gestern geschrieben SMBIOS iMac20,1 und die netsprechenden Seriennummern. Hatte da kurzfristige vergessen das es ja das Z390 M Gaming ist. Da passt in der Tat das iMac19,1 besser und ist auch so in der Standard EFI die du heruntergeladen hattest. Also am besten nochmal auf 19,1 ändern und die entsprechenden Seriennummern generieren (die Seriennummern sind immer spezifisch zur [SMBIOS Version](#)). Sorry.

Gruss,

Joerg

Alles anzeigen

Danke hat geklappt, war im OC Configurator nur ein Häkchen zu löschen, jetzt ist Ruhe beim booten.

Das Problem ist halt wie immer, dass richtige zu finden 😊