

# **Bin kurz vorm Hackintosh Ausstieg - STaändig neue Probleme - Aktuell Aussetzer auf Desktop und besonders stark bei Browser Video Wiedergabe**

**Beitrag von „Capos81“ vom 23. September 2023, 19:48**

Diese Anleitung dient dazu, bestimmte RX 6900XT-Karten unter Mac OS zum Laufen zu bringen. Derzeit funktionieren 6900XT-Karten der XTX-Variante einwandfrei unter Mac OS Big Sur und Monterey. Allerdings wird die XTXH-Variante des 6900XT, wie etwa der PowerColor RX 6900XT Ultimate, derzeit nicht nativ unterstützt (Mac OS Monterey 12.0.1 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs).

<https://github.com/yunyongmin/...Fix/blob/master/README.md>

[EFI-mod.zip](#)

Die allgemeinen Einstellungen sind wie folgt:

VT-d: Deaktiviert

OS-Typ: Anderes Betriebssystem (erforderlich)

Intel-Virtualisierungstechnik: Aktiviert

XHCI Pre-boot Modus: Aktiviert (erforderlich)

Legacy-USB-Unterstützung: Automatisch

Einschalten über PCIe / PCI: Aktiviert

Netzwerk-Stack: Deaktiviert

IOAPIC 24-119-Einträge: Aktiviert

CSM starten: Deaktiviert

SATA-Modus: AHCI (erforderlich)

+ Wenn Sie eine diskrete Grafikkarte verwenden, müssen Sie die Einstellungen wie folgt vornehmen:

Primäre Anzeige: PEG (PCI Express Graphics)

+ Wenn Sie eine integrierte Grafikkarte (Card onboard) von Intel verwenden, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Primäre Anzeige: iGFX

[DVMT](#) Vorab zugewiesen: 128MB (wenn Sie den Bildschirm auf einen 2K oder 4K Bildschirm ausgeben möchten, stellen Sie ihn bitte auf 256MB oder höher ein.

=> Nach der Feineinstellung denken Sie bitte an Speichern & Beenden!