

Erledigt

Voodoo prefpane Deinstallieren ?-Yosemite?

Beitrag von „fundave“ vom 23. Oktober 2014, 15:38

Hallo Leute,

da ich schon mal in dem Forum bin 😄

Gestern ist es mir gelungen mit Hilfe von Griven mein T61 vollfunktionsfähig für Yosemite zu machen.

Ein Problem habe ich aber noch. VoodooHDA prefpane in den Einstellungen nervt. Bei jedem Neustart muss ich das Mikrofon ausschalten weil

ich es über die Kopfhörer höre. Das nächste ist dass ich den Sound nur über Kopfhörer hören kann. Über die internen Lautsprecher geht nicht denn beim Rausziehen springt Mac auf SPDIF-out um wo natürlich nichts ist!

Kann man den Ton nicht einfach ohne VoodooHDA und zusätzliches nutzen wie bei jedem Mac?

Beitrag von „TuRock“ vom 23. Oktober 2014, 16:03

VoodooPrefPane sollte auch in Programme Ordner zu finden sein, einfach deinstallieren oder löschen und neu starten!

Beitrag von „fundave“ vom 23. Oktober 2014, 16:15

Nein leider nicht , sonst hätte ich das längst getan!

Siehe Foto:

<https://www.dropbox.com/s/6ipy...%20um%2016.13.14.png?dl=0>

Beitrag von „TuRock“ vom 23. Oktober 2014, 16:26

Okay, schau mal unter Library/ PreferencePanes Ordner... s.Bild!

Bei mir ist im Moment nur FalshPlayer installiert, bei dir sollte auch VoodooHDA dort zu finden sein, einfach löschen und neu starten!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Oktober 2014, 16:27

Die Datei befindet sich im Ordner System/Library/PreferencePanes/

Wenn du VoodooHDA ganz entfernen möchtest, gibst du folgendes im Terminal nacheinander ein:

```
sudo rm -rf /Applications/VoodooHdaSettingsLoader.app
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/AppleHDADisabler.kext
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/VoodooHDA.kext
sudo rm -rf /System/Library/PreferencePanes/VoodooHDA.prefPane
```

Beitrag von „fundave“ vom 23. Oktober 2014, 16:31

Funktioniert dann der Sound noch also ich meine ganz normal wie bei meinem alten ML?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Oktober 2014, 16:36

Was hattest du denn bei ML für einen Treiber? Wenn du dort auch VoodooHDA hattest, brauchst du ihn hier auch!

Beitrag von „fundave“ vom 23. Oktober 2014, 17:56

Ja hatte ich, aber nicht pref in den Einstellungen!

Kennt ihr Boom, den Equalizer!

Ich hatte mir vor langer zeit von der Snow Lopard die Version 1.8.1 gekauft.

Wenn ich die installiere und benutze, dann wird der Ton langsamer als wenn man eine Kassette verlangsahmt!

Und warum höre ich bei jedem Neustart das Mikrofon im Kopfhörer?

edit. Hat sich auch gelöst nachdem ich VoodooHDA komplett entfernt habe und nur VoodooHDA.kext neu installiert habe!

Funktioniert!



Kann