

**Erledigt**

## **Hardware UUID (SmUUID) generiert sich nach Neustadt neu**

**Beitrag von „MaxBukkit“ vom 30. November 2014, 21:44**

Hey,

ich habe im Clover Configurator meine SmUUID gesetzt (für iMessage), aber nach einem Reboot ändert die sich wieder (in der config.plist ist sie immer noch drin). Clover Version 3033, bei System-Info bekomme ich die Info über die Hardware UUID.

Mit freundlichen Grüßen  
Max

---

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. Dezember 2014, 05:23**

ich verwende die gleichen Programm-Versionen und kann Deinen Fehler nicht nachvollziehen. In welchen Teil Deiner Configurator-Seite trägst Du denn diese UUID ein? Es gibt ja leider Mehrere Möglichkeiten, deren Sinn sich aus dem Programm heraus leider nicht erschließt.

---

**Beitrag von „MaxBukkit“ vom 1. Dezember 2014, 07:48**

Bei SMBios

---

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. Dezember 2014, 13:38**

Versuch's mal eine Seite weiter bei System Parameters. Wo steht es denn auf Deiner

config.PList ? Im Kapitel SMBios oder ganz unten drunter?

---

### **Beitrag von „Alex1808“ vom 1. Dezember 2014, 13:59**

UUID doch generiert sich aus RtVariables. Man muss nicht UUID ändern, sonder ROM und MLB... dann wird auch richtige UUID generiert. Auch "ProductName" soll lieber zum Tarnung passen.

---

### **Beitrag von „MaxBukkit“ vom 1. Dezember 2014, 16:41**



Habe mir die ROM und MLB von Clover Configurator generieren lassen, läuft jetzt ! :geileshow:

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. Dezember 2014, 16:51**

Noch mal konkret: Du hast die Seite Rt Variables geöffnet, auf Calculate gedrückt, dann den ROM- und den MLB-Wert oben einkopiert und das war`s? Schade, dass ich dafür wohl falsche Seriennummern habe..

---

### **Beitrag von „MaxBukkit“ vom 1. Dezember 2014, 17:01**

Genau